



Sledovanie výpadkov a kvality spojení v LAN viete monitorovať aj prostredníctvom Watches, ktoré sa nastavujú priamo na PC. Nastaviť môžete watch pre pingovanie dôležitej pracovnej stanice alebo servera z iného PC v lokálnej sieti, ktorý je neustále zapnutý. Na základe pravidelného vyhodnocovania máte informácie o každom výpadku

Samotné nastavenie urobíte cez CMonitor konzolu na PC, spustíte Watch Wizard, zvolíte si názov watchu watch napr. "Výpadky spojení v LAN", doporučujeme zvoliť čo najkratší názov, nakoľko sa bude tento názov Watchu používať v notifikačných mailoch, SMSkách a je vhodné, aby to zaberalo málo miesta a súčasne ste sa ľahko orientovali, k čomu správa patrí. Po zadaní názvu kliknite na **Next**.



Obrázek: Vstup do nastavenia Watchov pre sledovanie výpadkov a kvality spojení v LAN

Výpadky a kvalita spojení v LAN sa sledujú pomocou podmienok vyznačených na nasledujúcom obrázku a to: ping, ping packet loss, ping RTT (response time) nastavených na lokálne IP adresy, Transferred speed in LAN Harddrives - monitorovanie rýchlosti prenosu dát z a na zdieľaný sieťový disk. Jednotlivé možnosti sú popísané v texte nižšie.



Obrázek: Možnosť výberu Watchu

### **Ping packet loss**

Vo Watch wizard zvolíte Ping packet loss a kliknete na tlačidlo Next.

V nasledujúcom okne zadajte do poľa **IP (Host)** zadajte IP adresu zariadenia z LAN najlepšie IP adresu servera. Zvolíte operátor porovnania, hodnotu percent (zadáte 0% pre zistenie výpadku, v sieti LAN by mal byť nulový Ping packet loss) a testovaciu periódu (doporučujeme 1min). Ostatné hodnoty v hranatých zátvorkách sú nepovinné a použijú sa predvolené (sú uvedené v pop-up bublinke, ktorá sa objaví, keď nadídete nad danú bunku kurzorom), ak ich nepotrebuje meniť. Z nich najdôležitejšia je dĺžka histórie, ktorá je predvolená na 12 (znamená to, že Packet Loss sa vypočítava z 12 posledných testov, tj pri doporučenom nastavení 12min). Ďalej si napríklad môžete dať pingy zapisovať do log súboru, pre prípad, že by sa stratilo spojenie s CM serverom a aby ste nestratili detailné výsledky z týchto testov.

Hodnotu zmeny zvolíte napr. 5%. Do CM serveru sa posiela každá hodnota, ktorá dosiahla zmenu o počet zvolených percent. Aby sme zbytočne server nezahľcovali, je vhodné zvoliť vyššie číslo, ale tak, aby zobrazenie na CM portáli ukázalo podstatné zmeny sledovaného parametra.

Po nastavení parametrov kliknete na Next, v ďalších krokoch môžete zvoliť akcie, ktoré sa budú vykonávať pri chybovom vyhodnotení stavu, po dokončení kliknete na Finish. Po správnom nastavení sa watch objaví v zozname watchov a jeho stav je OK.

### **Ping response time**

Vo Watch wizard zvolíte Ping RTT (response time) a kliknete na tlačidlo Next.

V nasledujúcom okne zvolíte adresu, na ktorú pôjde ping, zadáte sem IP adresu zariadenia

pripojeného v LAN napr servera alebo stále zapnutého PC. V poli Value zvolíte akú hodnotu odozvy budeme monitorovať. A to buď čas minimálny, maximálny, alebo priemernú hodnotu. Ďalej zvolíte operátor, hodnotu v ms a testovaciu periódu. Ostatné hodnoty v hranatých zátvorkách sú nepovinné a použijú sa predvolené (sú uvedené v pop-up bublinke, ktorá sa objaví, keď nadídete nad danú bunku kurzorom), ak ich nepotrebuje meniť.

Spoločná internetová linka má mať nulový packet loss aj pri väčšom zaťažení a RTT odozvy sa líši podľa typu linky. Mali by ste pri meraniach mať **nasledovné typické hodnoty RTT**:

DSL ...cca 15-70ms

UPC (koaxiál) ...cca 10-30ms

Optika ...cca 3-10ms

FWA 10.5GHz, 26GHz - cca 10ms

mobilné ...HSDPA cca 70-100ms, GPRS nad 150ms

Wimax - nad 50ms

Wifi 5.4GHz prepojenia ...cca 4-10ms

## **Ping**

Vo Watch wizard zvolíte Ping a kliknete na tlačidlo Next.

V nasledujúcom okne zvolíte adresu, ktorá sa bude pingovať, môžete zadať aj meno lokality, alebo priamo IP adresu zariadenia z LAN, ktoré je stále pustené napr. server. Výpadok spojenia zariadení v LAN môže nastať len pri prerušení LAN vedenia alebo pri vypnutí zariadenia, ktoré sa pinguje.

## **Transferred speed in LAN Harddrives**

Táto podmienka slúži na sledovanie prenosovej rýchlosti medzi priečkami, či už lokálnymi, alebo lokálnym a sieťovým.

Môžete merať rýchlosť Upload (zdroj do priečky) aj Download.

Nastavenie pre testovanie rýchlosti kopírovania medzi lokálnou a sieťovou zložkou je popísané v texte ďalej.

V časti *Folder* nastavíte cestu pre sieťový disk, ktorého dostupnosť chcete testovať ako aj používateľské meno a heslo.

V časti *Source folder for upload*, zadáte súbory na lokálnom disku určené pre testovanie.

V časti *Speed of* vyberte či chcete testovať rýchlosť upload, alebo download, požadovaný operátor, hodnotu a jednotku prenosovej rýchlosti.

V ďalšej časti si určíte periódu testovania. Je treba brať na zreteľ že tento test zaťaží diskový systém a prípadne aj sieť, ak ide o testovanie medzi lokálnym a sieťovým priečkom.

V časti *Value from this condition send to CM server* nastavíte veľkosť zmeny hodnoty, ktorá keď nastane tak watch vyhodnotí stav ako chybný a zašle upozorňujúci email, SMS atď.

## **Primerané časy zo zálohovaní**

Zhoršujúca sa kvalita spojení v LAN sa dá zistiť aj zo zóny zálohovanie v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Zálohovanie a Image. V tejto časti vidíte celkový čas zálohovania, ak sa tento čas bude zvyšovať pri rovnakom objeme zálohovaných dát môžeme predpokladať zhoršenú kvalitu LAN siete.

**CDESK** Admin zóna CM IT monitoring CDESK Slovensky Kredit Manual Operátor: Meno Operátora

**Zóny**

Spoločnosť: Počítač & Umiestnenie: ssanb Požívatel: Záchvaty a Inje: Operator: OS: Zoradiť podľa: CM-ID Zoradiť ako: Vzostupne [Hľadať] [Rozšírené]

☒ Zahrnúť ručne zadane počítače ☐ Len online počítače

Type	One-way synchronization - Purge (-30 days) - User Confirmation	Differential Backup ZIP	One-way synchronization (Backup)	Differential Backup ZIP
Warnings	Ignored	Ignored	Ignored	Ignored
User	FSCHEG4eac	NT AUTHORITY\SYSTEM	ELITEBOOK8900gavol	NT AUTHORITY\SYSTEM
Access credentials	seibackup		seibackup	
Interval	Every 2 weeks on Tu	Every day	Every day	Every day
Start time	30.08.2012 12:10:25	31.08.2012 10:04:04	30.08.2012 13:36:56	31.08.2012 10:04:04
Total time	0:01:50	0:04:09	0:00:26	0:00:09
Copied	230 files (58,988 KB)	100 files (15,838 KB)	6 files (168,292 KB)	100 files (15,838 KB)
Failed	0 files (0 B)	0 files (0 B)	0 files (0 B)	0 files (0 B)
Backup total size		14,539 MB		14,539 MB
Destination folder	S:\Zakaznici	\\172.16.75.16\dddbackup\lunaj\ZP0912_08_31_10_040%	C:\zakaznici	\\172.16.75.16\dddbackup\lunaj\ZP0912
Full backup folder		38		


Obrázek: Sledovanie časov zálohovania v časti zóny

Date:

11.2.2012Obrázky:



[1]



[2]



[3]

## Odkazy

[1] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/vstup%20do%20watchu.png>

[2] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/watches.png>

[3] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/cas%20trvania%20zalohovania.png>